

## 寬頻上網服務用戶指南

### 目錄

第一部分	基本電腦系統要求
第二部分	網絡及瀏覽器設定
第三部分	設定電子郵件賬號 (Outlook Express)

### 1. 基本電腦系統要求

為確保閣下能享受穩定的寬頻速度，本公司建議客戶可參考以下之基本的電腦系統要求

<b>bb25</b>	Intel Pentium 4 中央處理器 256MB 系統記憶體 Windows XP 10/100M 以太網絡卡
<b>bb50 &amp; bb100</b>	Intel Pentium 4 中央處理器 512MB 系統記憶體 Windows XP 10/100M 以太網絡卡
<b>FibreHome200</b>	Intel Pentium 4 3GHz 中央處理器 1GB DDR2 系統記憶體 SATA 80GB (7200RPM, 8MB Buffer)硬碟 Windows XP 100/1000M 以太網絡卡
<b>FibreHome1000</b>	Intel Core2 Duo P8700/2.53 GHz 中央處理器或以上 2GB DDR2 系統記憶體 64GB SATA II SSD (讀寫速度至少需要 200MB/s)固態硬碟 Window XP 或 Window 7 100/1000M 以太網絡卡 或其他不時更改之系統要求


## 第二部分 網絡及瀏覽器設定

### 2.1 網絡設定

**步驟一** 點擊視窗系統左下角的『開始』鍵，選『設定』並進入『網絡連線』（或透過『控制台』進入『網絡連線』）

**步驟二** 右擊『區域連線』，選『內容』

**步驟三** 在『一般』欄目中選擇『Internet Protocol (TCP/IP)』，並按『內容』




**步驟四** 於以下版面點擊『自動取得 IP 位址』以及『自動取得 DNS 伺服器位址』，然後按『確定』以完成設定及離開




## 2.2 瀏覽器設定 (Internet Explorer)

步驟一 按『開始』，選擇『程式集』，再選取『Internet Explorer』


步驟二 選擇『工具』，然後再選取『網際網路選項』



步驟三 進入『連線』分頁後，點擊『區域網路設定』



步驟四 於『區域網路(LAN)設定』版面中確認所有選項留空，按『確定』



步驟五 返回『連線』分頁後，按『確定』完成設定及離開

### 第三部分 設定電子郵件賬號 (Outlook Express)


步驟一 按『開始』，選擇『程式集』，再選取『Outlook Express』

步驟二 選擇『工具』，然後再選取『帳戶』






**步驟三** 進入『郵件』分頁後，先按『新增』，然後選擇『郵件』



**步驟四** 於『顯示名稱』欄內，輸入使用者的名字 (例如:Chan)，然後按『下一步』





**步驟五** 於『電子郵件地址』一欄中，輸入本公司提供的電郵地址（例如 username@hkbn.net），然後按『下一步』

The screenshot shows a window titled "網際網路連線精靈" (Internet Connection Wizard) with a close button in the top right. The subtitle is "網際網路電子郵件地址" (Internet Email Address). The main text reads: "電子郵件地址是供其他人傳送電子郵件給您。" (Email address is for others to send you email). Below this is a text input field labeled "電子郵件地址 (E):" containing "username@hkbn.net". A note below the field says "例如: someone@microsoft.com". At the bottom, there are three buttons: "< 上一步 (B)", "下一步 (N) >", and "取消" (Cancel). A mouse cursor is pointing at the "下一步 (N) >" button.

**步驟六** 於『內收郵件伺服器』一欄中，輸入『內收郵件伺服器名稱\*』；及於『外寄郵件伺服器』一欄中，輸入『外寄郵件伺服器名稱\*』，再按『下一步』

The screenshot shows a window titled "網際網路連線精靈" (Internet Connection Wizard) with a close button in the top right. The subtitle is "電子郵件伺服器名稱" (Email Server Names). The main text reads: "我的內送郵件伺服器是 (S) POP3 伺服器。" (My incoming mail server is POP3 server). Below this is a text input field labeled "內收郵件 (POP3、IMAP 或 HTTP) 伺服器 (I):" containing "pop1.hkbn.net". The next text reads: "SMTP 伺服器是處理外送郵件的伺服器。" (SMTP server is for handling outgoing mail). Below this is a text input field labeled "外寄郵件伺服器 - SMTP (O):" containing "smtpo.hkbn.net". At the bottom, there are three buttons: "< 上一步 (B)", "下一步 (N) >", and "取消" (Cancel). A mouse cursor is pointing at the "下一步 (N) >" button.



**\*郵件伺服器名稱**

網域名稱	撥號連線號碼	服務計劃	內收郵件伺服器名稱*	外寄郵件伺服器名稱*
ctimail.com	3024 1800	全部計劃	pop1.ctimail.com	smtpo.ctimail.com
hkbn.net			popo.ctimail.com	
ctimail3.com	3024 2800	- 計劃 X 升級計劃 - 計劃 M - 計劃 P3	pop1.hkbn.net popo.hkbn.net	smtp3.ctimail3.com
ctimail3.com	3024 2400	計劃 X(終生免費) - infobox 2.0	pop3.ctimail3.com pop4.ctimail3.com pop5.ctimail3.com pop6.ctimail3.com	

客戶亦可登入以下網址，檢查郵件伺服器名稱

[http://www.hkbn.net/03\\_dial\\_up/03\\_3\\_service\\_centre/1\\_4/index.htm](http://www.hkbn.net/03_dial_up/03_3_service_centre/1_4/index.htm)

**步驟七** 於「帳戶名稱」和「密碼」欄內，分別輸入閣下的「登記名字」及「個人密碼」，再按「下一步」

網際網路連線精靈

網際網路郵件登入

請建立網際網路服務提供者給您的帳戶名稱及密碼。

帳戶名稱(A):

密碼(P):

記憶密碼(W)

如果您的網際網路服務提供者要求您使用 [安全密碼驗證] (SPA) 來存取您的郵件帳戶，請選擇 [使用安全密碼驗證登入] 選項。

使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S)

< 上一步 (B)    下一步 (N) >    取消

步驟八 按「完成」儲存設定

