

Windows 10 設定香港寬頻電郵步驟





1 Windows 10 設定香港寬頻電郵步驟2



1 Windows 10 設定香港寛頻電郵步驟

以下設定步驟只適用於香港寬頻電郵賬戶。

1. 首先將滑鼠移至 Windows 10 主畫面左下角圖示 · 即可以開啟常用工具列 · 於「生活動態」 點選「郵件」。

R HKEN	生活動態			播放及探索			
最常使用 学 入門		24	A	× view	0	·····································	
20 22 注册 建络人	1744	2		ADOX 8月翻身方得 趁?5家6經7倍	▶▼ 姊妹報恩 兩個	肝救爸爸	
 登論與詩鏡	Microsoft Edge 陽光首節 ろ2° ^{32*} 24*	æ	相片 N			J	
1 小算堂	52 52	手機小幫手	OneNote	市集		Get Office	
🕲 we							
() 開設/展開							
1三 所有應用程式							
🖬 🔎 🗆 🤮 🔚	â î	ø					





2. 於「郵件」應用程式內點選「開始使用」。







3. 按「新增帳戶」來開始配置電子郵件帳戶。





1 Windows 10 設定香港寛頻電郵步驟

4. 在「選擇帳戶」中點選「進階設定」。

鄞件					 6)	×
				×		
	選擇帳戶					
	Exchange Exchange \ Office 365					
	Google					
	Yahoo! Mail					
.41.3	Cloud iCloud					
	▶ 其他帳戶 POP、IMAP					
	☆ 進階設定					
2-real		M	閉			
	States of the second					



Windows 10 設定香港寬頻電郵步驟

5. 於「進階設定」點選 「網際網路電子郵件」。





Windows 10 設定香港寬頻電郵步驟

- 6. 於「網際網路電子郵件帳戶」內, 需要輸入以下使用者資訊:
- ▶ 帳戶名稱: 是輸入 HKBN 所提供的電子郵件地址
- ▶ 您的名稱:是指作為郵件傳送人時,在郵件上所顯示的名稱。
- 內送電子郵件伺服器:輸入 popo.hkbn.net 或 pop1.hkbn.net。 (建議客戶根據我的戶口顯示的資料輸入)
- ▶ 帳戶類型:選擇「POP3」。
- ▶ 於「使用者名稱」及「密碼」內輸入香港寬頻所提供的名稱及客戶的個人密碼。
- ▶ 外寄(SMTP)電子郵件伺服器: 輸入 smtpo.hkbn.net。
- ▶ 毋須勾選「外寄伺服器需要驗證」、「內送電子郵件需要 SSL」、「外寄電子郵件需要 SSL」,「你寄電子郵件需要 SSL」,確認所有資料無誤,再按「登入」。

網際網路電子郵件帳戶

帳戶名稱	
username @hkbn.net	×
您的名稱	
username	
我們會使用此名稱傳送您的鄧信	÷.
内送電子鄧件伺服器	
pop1.hkbn.net	
帳戶類型	
POP3	\sim
使用者名稱	
username	
範例: kevinc、kevinc@contoso	.com、網域\kevinc
密碼	
•••••	
外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器	
smtpo.hkbn.net	
smtpo.hkbn.net 外寄伺服器需要驗證	
smtpo.hkbn.net 分寄伺服器需要驗證 使用相同的使用者名稱與8	2碼來傳送電子整件
smtpo.hkbn.net 外寄伺服器需要驗證 使用相同的使用者名稱與容 内送電子影件需要 SSL	8碼來傳送電子整件
smtpo.hkbn.net 分寄伺服器需要驗證 使用相同的使用者名稱與3 內送電子鄧件需要 SSL 外寄電子鄧件需要 SSL	2碼來傳送電子整件



Windows 10 設定香港寬頻電郵步驟

7. 按「完成」確認設定成功。

 \times

全部完成! 已順利設定您的帳戶・

username@hkbn.net

完成



| | Windows 10 設定香港寬頻電郵步驟

8. 當完成設定即可以開始使用香港寬頻的電子郵箱收發電郵。

郵件		×
	搜尋	< 帳戶
十 新郵件	收件匣	選取要編輯設定的帳戶。
Username > username@hkbn.net		
收件匣		Username
寄件備份		
草稿		┼ 新増帳戶
更多		

註:「smtpo.hkbn.net 」伺服器為香港寬頻的 SMTP 伺服器,必須同時使用香港寬頻的網絡 連線才能發送電郵。假若 閣下正使用其他網絡連線,請向 閣下的供應商查詢 SMT 伺服器資 料。